Zo doe je dat!



WINDOWS


Persoonlijke screensaver

Als je een ietwat persoonlijkere screensaver wil dan diegene die Windows je standaard ter beschikking stelt, heb je de mogelijkheid om **Diavoorstelling mijn afbeeldingen** te kiezen. Maar het kan nóg specialer. Klik met je rechtermuisknop op je bureaublad, kies **Eigenschappen** en ga naar het tabblad **Schermbeveiliging**. Kies in het menu onder schermbeveiliging voor **3D vliegende objecten**; dan zie je het Windows-logo over je scherm bewegen. Ga naar **Instellingen** en kies bij stijl **Vlag met patroon**. Als je nu op **Patroon** klikt, rechts in het midden, kan je naar de map bladeren met de afbeelding die je wil gebruiken.

Die afbeelding moet wel in het bmp.formaat opgeslagen zijn. Staat ie in een ander formaat, dan kan je de extensie in je Verkenner wijzigen, als je tenminste hebt ingesteld dat hij de extensies toont. Open je Verkenner en ga naar het menu **Extra**, **Mapopties**. Ga naar het tabblad **Weergave** en zorg dat **Extensie voor bekende bestandstypen verbergen** uitgevinkt staat.

Nu kun je de extensie van het bestand vervangen, door bijvoorbeeld 'mijn bestand.jpeg' te veranderen in 'mijn bestand.bmp'. Wanneer je Verkenner je waarschuwt dat het bestand daardoor mogelijk beschadigd wordt en vraagt of je zeker bent dat je dit wil doen, mag je gewoon op **Ja** klikken. Nu kan je je bestand wél inbrengen als patroon.

Klik bij de eigenschappen van je bureaublad tweemaal op **OK**. Als nu je screensaver in actie schiet, zal het een vlaggetje van je afbeelding zijn, bewegend op een zwarte achtergrond. TIZIANA TROUKENS




Vervang het wapperende Windows-logo door je favoriete foto.

WINDOWS XP

Een tweede harde schijf... en dan?

Je hebt eindelijk die nieuwe extra harde schijf geïnstalleerd. Je start de computer op, Windows start op, je hoort de harde schijf rustig 'spinnen', maar niets geen nieuwe schijfletter in je Verkenner! Dat komt omdat de harde schijf niet (of slecht) geformatteerd is. Gelukkig kan je een nieuwe harde schijf rechtstreeks vanuit Windows formatteren. Klik op het bureaublad met de rechtermuisknop op **Deze computer** en kies **Beheren**. Klik onder **Opslag** op **Schijfbeheer**. Als het goed is, zie je de nieuwe schijf nu staan aan de rechterkant van het scherm, met de naam **Schijf 1**. Daaronder staat **Niet geïnitialiseerd**. Klik met de rechtermuisknop op **Niet geïnitialiseerd**, kies **Schijf initialiseren** en klik op **OK**. Daarna klik je met de rechtermuisknop op de balk **Niet-toegewezen** en kies je **Nieuwe partitie**. Kies **primaire partitie**, kies de partitiegrootte, kies een schijfletter en vink **Snelformatteren** aan. Tenslotte klik je op **Voltooien**. Na ongeveer een minuut is je nieuwe schijf klaar voor gebruik en kan je de schijfletter ook zien in je Verkenner! FG



Als je nieuwe schijf niet geïnitialiseerd is, dan kan je geen schijfletters toekennen.

OUTLOOK 2003

Nieuwe mails langer laten zien



Een handig venstertje, dat soms niet lang genoeg blijft staan.


Vind je het kleine venstertje dat op je bureaublad verschijnt als je nieuwe mail hebt ook zo handig? Jammer genoeg blijft het venster maar 7 seconden staan, zodat je, als je druk met iets bezig bent, vaak niet de tijd hebt om het onderwerp van de mail te bekijken en op tijd op de link te klikken. Je kan die tijdsduur echter wijzigen. Klik in Outlook achtereenvolgens op **Extra**, **Opties**, **E-mailopties**, **Geavanceerde e-mailopties**, **Instellingen van waarschuwingen op het bureaublad**. Wijzig nu de duur van 7 naar bijvoorbeeld **15 seconden**. Leuk is dat je ook de **doorzichtigheid** van het venstertje kan instellen. Standaard staat het op **20%**, maar niets belet je om hiermee te experimenteren. Klik op **Voorbeeld** om meteen een voorbeeldje te zien. Klaar? Klik dan viermaal op **OK**. FG

TOP DOWNLOADS

OP ZOEK NAAR EEN HANDIG GRATIS PROGRAMMAATJE? DE SOFTWARE DIE WE HIER BESPREKEN, KAN JE DOWNLOADEN OP WWW.CLICKXMAGAZINE.BE. DAVID VANLAER

INTELLIGENTE DESKTOPZOEKER

www.copernic.com / Copernic Desktop Search 1.61
3 MB - freeware – Windows 98/ME/NT/2000/XP



Copernic Desktop Search blijft een van de snelste programma's om bestanden terug te vinden op je harde schijf. De zoektool werkt ook in het Nederlands en kan zoeken op heel wat bestandstypes: Office ontbreekt uiteraard niet op het appel, maar ook een hele rits mediabestanden (waaronder iTunes, Ogg en QuickTime) worden geïndexeerd. De toolbar nestelt zich zowel in Internet Explorer als in Mozilla Firefox. Ook e-mails, contactpersonen en attachments kunnen teruggevonden worden in Outlook, Outlook Express, Mozilla Thunderbird en Eudora. Grote afwezige is helaas nog altijd ondersteuning voor Opera.

RETRO FOTOFILTER

www.mediachance.com / B/Works 1.0
522 KB - freeware – Windows 98/ME/NT/2000/XP



Hou jij ook van oude foto's in zwart-wit of sepia? B/Works is een eenvoudig programma om je digitale foto's bliksemsnel een nostalgische retrolook te geven. De interface van dit gratis programma is rudimentair: je selecteert de foto die je wil bewerken, kiest een van de 16 filters, en je ziet meteen het resultaat. Een minpunt is dat je de intensiteit van de filters niet zelf kan aanpassen: je blijft gebonden aan de 16 standaardinstellingen. Het programma kan overweg met de populairste bestandsformaten, waaronder bmp, jpeg, png en tiff.

GAMERCHATTER

www.xfire.com / Xfire 1.47
1,9 MB - freeware – Windows 98/ME/2000/XP




Deze gespecialiseerde instant messenger is op maat gemaakt voor gamers. Door een verregaande integratie met circa 200 bekende titels wordt het mogelijk om binnen een spel te chatten met mensen die op hetzelfde moment in een ander spel zitten. Meteen weet je ook wat je contacten op dat moment aan het spelen zijn. De integratie van het messaging-programma in een spel verloopt naadloos en is niet storend. Een leuke feature is dat je je sociale kennissenkring kan verruimen door contact op te nemen met de vrienden van je vrienden. Net zoals bij andere IM-programma's moet je je voor Xfire registreren en een profiel aanmaken.

WINDOWS 2000 & XP

Lastige Windows-toetsen

Speel je veel games? Dan weet je dat per ongeluk de Windows-toets (de toets met het Windows-vlagje) indrukken rare gevolgen kan hebben. Soms stopt het spel, wordt het venster geminimaliseerd of crasht zelfs heel de computer! Met een trucje kan je de Windows-toets echter (tijdelijk) deactiveren. Download daarvoor het gratis programmaatje KeyTweak op http://webpages.charter.net/krumsick. Sla het programma op, bijvoorbeeld op het bureaublad, en dubbelklik op **KeyTweak _ install**. Klik daarna op **I Agree**, **Install** en **Close**. Ga vervolgens naar **Start**, **Alle programma's**, **KeyTweak** en klik op **KeyTweak**. Klik nu op toets **59**. Daaronder verschijnt **Left Windows**; klik op **Disable Key**. Doe hetzelfde voor toets **63** (**Right Windows**) en klik op **Apply**. Je computer wordt nu opnieuw opgestart. Druk je nu op de Windows-toetsen, dan gebeurt er helemaal niks! Je kan het programma KeyTweak trouwens ook gebruiken om andere toetsen te deactiveren... FG



Met KeyTweak deactiveer je makkelijk de Windows-toetsen.

INTERNET EXPLORER

Ziet je site er goed uit in een andere resolutie?

Heb je een website en maak je zelf webpagina's? Dan test je die webpagina's waarschijnlijk enkel op jouw computer. Veel andere surfers hebben echter waarschijnlijk een andere resolutie dan jij. Sommigen surfen nog op 800x600, anderen op 1.024x768 of 1.600x1.200. Om nog te zwijgen over breedbeeldnotebooks met rare resoluties als 1920x1200. Met Internet Explorer kan je je pagina's tot op de pixel juist uittesten. Ga naar je website en tik in de adresbalk **javascript: window.resizeTo(800,600)**. Verander **800,600** door andere waarden voor een andere resolutie. Zo kan je je website overal testen, zonder een extra programmaatje te moeten installeren! FG




Hoe ziet de Clickx-website er uit in 800x600?

WINDOWS XP

Lijst van geïnstalleerde programma's aanpassen

Als je bepaalde programma's, vaak free- of shareware, verwijdert, dan blijft de naam van het programma soms in de lijst staan onder **Start, Configuratiescherm, Software.** Klik je op **Verwijderen**, dan krijg je een foutmelding. Het programma werd dus wel verwijderd, maar de link naar het programma staat nog in het configuratiescherm. Met het gratis programma Add/Remove Pro kan je die links verwijderen. Ga naar www.superwin.com/ffreewar.htm en klik op **Download Add/Remove Pro.** Bewaar het bestand op het bureaublad en dubbelklik erop. Klik vervolgens op **Install, I agree** en tweemaal op **OK.** Ga naar **Start, Alle programma's, Add _ Remove Pro, Add-Remove Pro.** Bij het opstarten controleert Add/Remove Pro automatisch of alle links nog geldig zijn en worden deze geldige links groen gemarkeerd. Klik op **Remove entry** om een link naar een niet meer bestaand programma te verwijderen. Tip: soms is het mogelijk dat een programma niet meer op je systeem staat, zelfs al toont Add/Remove Pro de link in het groen. Je kan dan toch op **Remove entry** klikken om de link te verwijderen. FG




Met Add/Remove Pro verwijder je links naar niet-bestaande programma's.

OFFICE

Eén per keer, meer niet!

In de laatste versies van Office zijn de mogelijkheden van het klembord uitgebreid: als je iets kopieert, verschijnt de inhoud in een speciale klembordbalk aan de rechterkant van het scherm. Op die manier kan je tot 24 stukken tekst raadplegen en plakken. Handig, maar soms stoort het toch wel, en wil je maar één stuk tekst kopiëren en plakken, zoals vroeger. Je kan de klembordbalk gelukkig deactiveren. Klik op **Opties** en zet de vinkjes uit naast **Office klembord automatisch weergeven** en **Office klembord weergeven wanneer Ctrl+C tweemaal wordt ingedrukt.** Sluit daarna de klembordbalk – je krijgt hem nu nooit meer te zien! Wil je de klembordbalk later toch terug, klik dan op **Bewerken, Office klembord.** FG




De klembordbalk onthoudt meer dan één stuk tekst.

OUTLOOK EXPRESS

Mailtjes duidelijker afdrukken

Krijg jij ook soms mails met een afgrijselijke kleurrijke achtergrond, of een afbeelding die wel 100 keer herhaald wordt? Op het scherm is de mail nog leesbaar, maar als je hem afdrukt zie je echt niets meer. Outlook Express doet namelijk een beroep op de instellingen van Internet Explorer. Zo wijzig je deze instelling. Open Internet Explorer en klik op **Extra, Internet-opties.** Klik op de tab **Geavanceerd** en ga naar het onderdeel **Afdrukken.** Zorg ervoor dat **Achtergrondkleuren en -afbeeldingen afdrukken** niet aangevinkt is. Klik op **OK**, sluit Internet Explorer en probeer het mailtje nog eens af te drukken in Outlook Express. FG




Afdrukken zonder hinderlijke achtergrond.

WINDOWS XP

Foto's in de Verkenner

Heb jij ook tientallen mappen met foto's? Als je op **Beeld, Miniatuurweergave** klikt en alle mappen (dus niet de foto's zelf) bekijkt in je Verkenner, dan zie je een aantal kleine fotootjes in het icoontje van de map staan. Maar omdat die foto's zo ongelooflijk klein zijn, herken je ze meestal niet meer. Bovendien kan je niet kiezen welke foto's daar komen te staan; vaak zijn het de vier eerste van de map. Met een klein trucje kan je ervoor zorgen dat er maar één foto staat. Open de map en zoek de foto die je in het icoontje van de map wil zetten. Selecteer het bestand, kopieer het en plak het opnieuw. Verander nu de naam van deze foto in **folder.jpg**. Ga terug naar de map erboven, en je ziet enkel de gekozen foto. Naast eigen foto's kan je deze truc bijvoorbeeld ook gebruiken voor de afbeelding van een cd-hoesje! FG



Met een trucje kan je één bepaalde foto in het icoontje van een map plaatsen.

OUTLOOK EXPRESS

Niet aan adresboek toevoegen

Met de standaardinstellingen van Outlook Express wordt het e-mailadres van elke bestemmeling waar je een mail naar stuurt automatisch toegevoegd aan je adresboek. Na een tijdje heb je dus een adresboek met honderden adressen waar je nooit meer naar mailt. Bovendien zitten er in het adresboek ook e-mailadressen van mailservers, bijvoorbeeld als je je per e-mail abonneert op een nieuwsbrief. Deze 'optie' uitschakelen doe je zo: klik op **Extra, Opties** en kies de tab **Verzenden**. Haal het vinkje weg bij **Degenen die ik beantwoord automatisch in mijn adresboek opnemen** en klik op **OK**. Probleem opgelost! Je moet wel nog één keer manueel je adresboek schoonmaken (via de knop **Adressen**, waarna je een naam selecteert en op **Verwijderen** klikt). FG



Bepaal zelf wie je opneemt in je adresboek.

HEB JIJ EEN GOEDE TIP?



Deze rubriek kan niet zonder jou! Heb jij een trucje ontdekt op je computer, of denk je de ultieme sneltoetscombinatie gevonden te hebben? En wil je andere lezers graag helpen met jouw tip? Waar wacht je dan nog op?

Stuur jouw hint of tip als de bliksem naar Clickx, Hints & Tips, Minoc Business Press, Everdongenlaan 15 bus 1, 2300 Turnhout. Nog sneller is faxen naar 014/44.20.66 of mailen naar clickx@minoc.com. De beste tips worden gepubliceerd, en maken kans om de **Gouden Gids (editie 2006)** op dvd-rom te winnen! Vergeet dus niet je naam en adres te vermelden: anonieme tips zijn waardeloos! Ook Tiziana Troukens mag binnenkort deze dvd ter waarde van 40 euro in haar bus verwachten.

